




# Neue Features in MarCom 5.3.1

# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

- Skalierbare Messwertanzeige




- Neue Messgeräte 18 EWRI / 25 EWRI



# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

- Manuelle Sortierung der Geräteübersicht per „Track and Drop“















# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

- Manuelle Sortierung der Geräteübersicht per „Track and Drop“

MarCom (DEFAULT-leer.MCC)

Programm Messgeräte Einstellungen ?

1 USB-Gerät		Beschreibung	Messwert	Anforderung
	Gerät, Anschlusskabel	Status	Ziel	
		<b>Micromar 40 EWRi</b> Micromar 40EWRi i-RF 01003	 	Anforderung: Taste: F2
i-RF3				Excel: MarCom Demotabelle Easy.xltx/Tabelle1/C,1
		<b>Multimar 25 EWRi</b> Multimar 25EWRi i-RF 01002	 	Anforderung: Taste: F2
i-RF2				Excel: MarCom Demotabelle Easy.xltx/Tabelle1/B,1
		<b>MarCal 16 EWRi</b> MarCal 16EWRi i-RF 01001	 	Anforderung: Taste: F2
i-RF1				Excel: MarCom Demotabelle Easy.xltx/Tabelle1/A,1

# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

- Anzeige der Artikel und Seriennummer  
→ Jetzt: Markieren und **Kopieren möglich**
- Kompaktere Übersicht  
→ Jetzt: Einstellungen in bis zu **3 Bereiche**:
  - Einstellungen
  - Geräteparameter
  - Ziel

Messgeräte parametrieren

Kanal: 01  
Gerät: Multimar 25EWRI  
Beschreibung: i-RF2  
Gerätenummer: d 01 002

Artikelnummer: 4119050  
Seriennummer: 02010025

Einstellungen | Geräteparameter | Ziel

Anforderung über: Tastatur | F2

Nullen: Keine  
Preset: Keine  
Messwert überspringen: Keine


Ok Abbruch

# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

## Einstellungen

- wie bisher gewohnte Parameter

Messgeräte parametrieren

 **Kanal** 01

**Gerät** Multimar 25EWri

**ECO** ☐ **Beschreibung** i-RF2

**i-RF2** **Gerätenummer** d 01 002

**Artikelnummer** 4119050 **Seriennummer** 02010025

**Einstellungen** Geräteparameter Ziel

**Anforderung über** Tastatur F2

**Nullen** Keine

**Preset** Keine

**Messwert überspringen** Keine



Ok Abbruch


# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

## Geräteparameter

- Abfrage und ändern von **Referenzwerten**
  - Preset
  - Toleranzgrenzen
  - Warngrenzen in %
- **Funktionssperren**
  - aktivieren
  - deaktivieren

Messgeräte parametrieren

 **Kanal** 01 

**Gerät** Multimar 25EWri 

ECO ☐ **Beschreibung** i-RF2

i-RF2 **Gerätenummer** d 01 002

**Artikelnummer** 4119050 **Seriennummer** 02010025

**Einstellungen** **Geräteparameter** **Ziel**

**Preset** 0 mm

**Funktionen am Gerät sperren**

☐ Lock/Unlock ☐ Reset

☐ off ☐ Preset

☐ mm/inch ☐ Set Preset

☐ FA

**Senden**

**Ok** **Abbruch**

# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

## Ziel

- Wie bisher gewohnte Ziele
- Verbesserung für Excel-Übertragung  
→ Z1S1 Bezugsart

Messgeräte parametrieren

Kanal: 01  
Gerät: Multimar 25EWri  
ECO: ☐  
Beschreibung: i-RF2  
Gerätenummer: d 01 002

Artikelnummer: 4119050    Seriennummer: 02010025

Einstellungen   Geräteparameter   **Ziel**

**Ziel**  
Excel-Einstellungen  
Öffnen als  
Vorlage: ☐  
Datei: ☐  
Eintragen in: ☒ Spalten   ☐ Zeilen  
Zusatzdaten in: ☐ Spalten   ☒ Zeilen

**Ziel**  
Excel  
Kein  
Excel  
Textdatei  
Tastaturcode  
Virtuelle Interfacebox

Tabelle: Tabelle1  
Spalte: B .. G (Zusatzdaten)  
Startzeile: 1    Endzeile: 100  
Messung abschliessen


Aktuell   Zyklus: 1   Spalte: B   Zeile: 1

Ok   Abbruch



# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

- Z1S1 Bezugsart
  - Excel-Bearbeitung wie in der Praxis




Spalten-Bezeichnung jetzt auch mit Buchstaben möglich

Zeilen-Bezeichnung generell mit Zahlen

Tabelle	Tabelle1		
Spalte	B	.. G (Zusatzdaten)	
Startzeile	1	Endzeile	100
Messung abschliessen			



Aktuell	Zyklus	1	Spalte	B	Zeile	1
---------	--------	---	--------	---	-------	---



# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

## Zusatzdaten

- Übertragen von weiteren Werten in eine Excel Tabelle



# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

## Zusatzdaten

- Übertragen von weiteren Werten in eine Excel Tabelle

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3	Nominal Value	upper Tol.	lower Tol.	Value in mm	Device	Serial no.	Order no.	Date	Time			
4	6,79	6,82	6,78	6,82	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:24:29			
5	6,79	6,82	6,78	6,76	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:24:36			
6	6,79	6,82	6,78	6,61	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:24:40			
7	6,79	6,82	6,78	6,8	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:24:43			
8	6,79	6,82	6,78	6,81	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:00			
9	6,79	6,82	6,78	6,85	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:01			
10	6,79	6,82	6,78	6,81	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:03			
11	6,79	6,82	6,78	6,75	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:10			
12	6,79	6,82	6,78	6,75	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:11			
13	6,79	6,82	6,78	6,81	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:13			
14	6,79	6,82	6,78	6,82	i-RF2	2010025	4119050	08.05.2020	17:25:14			
15	6,79	6,82	6,78									
16	6,79	6,82	6,78									
17												

**Praktische  
Zusatzinfo**

Tabelle	Tabelle1		
Spalte	D	I (Zusatzdaten)	
Startzeile	4	Endzeile	100
Messung abschliessen			

Aktuell


Zyklus 1

Spalte D



Zeile 17

# MarCom Professional – Praktische Neuerungen

**Letzte Datenübertragung in Excel rückgängig**



(nur 1 letzte Eingabe möglich)





[www.mahr.com](http://www.mahr.com)

**Mahr GmbH**  
Carl-Mahr-Straße 1  
37073 Göttingen  
Tel. +49 551 7073 0  
[info@mahr.com](mailto:info@mahr.com), [www.mahr.com](http://www.mahr.com)

© by Mahr GmbH  
Änderungen an unseren Erzeugnissen,  
besonders aufgrund technischer  
Verbesserungen und Weiterentwicklungen,  
müssen wir uns vorbehalten.  
Alle Abbildungen und Zahlenangaben  
usw. sind daher ohne Gewähr